Windows 11 の S モードを解除する方法

「スタート」ボタン→「設定」の順にクリックします。
スタートメニューに「設定」がない場合は、「スタート」ボタン→右上の「すべてのアプリ」→「設定」の順にクリックします。

ピン留め済み				まべてのアプリ >		
0	W	×	•			
Microsoft Edge	Word	Excel	PowerPoint	x-1/	カレンター	
Hicrosoft Store	<b>2</b> 771-	DT.	Office	To Do	<b>Ξ</b> 23-7	
<b>1</b>	2077	人 大石渠		17270-5-		
おすすめ						
<b>おすすめ</b> デバイスをもっと	使えば使うほど、最	近使ったファイルと	所しいアプリがもっと多く	(ここに表示されます。		
<b>おすすめ</b> デバイスをもっと	使えば使うほど、最	近使ったファイルと	所しいアプリがもっと多く	(ここに表示されます)		
<b>おすすめ</b> デパイスをもっと	使えば使うほど、最	近使った7ァイルと	所しいアプリがもっと多く	(ここに表示されます)		

2. 「設定」が表示されます。

「システム」をクリックします。



「システム」が表示されていない場合は、「設定」の左にある「=」(ナビゲーションを開く)→ 「システム」の順にクリックします。

3. 画面右側の一覧をスクロールして、「ライセンス認証」をクリックします。



4. 「Sモード」の項目をクリックし、表示される「Microsoft Store を開く」ボタンをクリックします。



5. Microsoft Store が起動します。

「S モードから切り替える」の「入手」ボタンをクリックします。



6. 「処理しています」と表示されます。

そのまま、しばらく待ちます。

<i>P</i>	プリ、ゲーム、映画などを検索する	ρ	8	-	0
	cェ じゃこわりまうて				
	ろ モートから切り省んる ミモードを解除する前に キューほど 除けすることをおかめにます パフォ	-マッフンゆふが6	15 th 7 th 7	場合には	651-2
	s c T anymp Sonic O ア 及よくCas For Cashing Sonic Sonic Sonic Cashing Son	Microsoft が快	証した数千(	のアフリと、	高速
	王本 Web フラフラー Cord Microsoft Edge が Lebeerta y 。 いうこうの ご注意ください。	HOLY OC. 3 C-1	-LASCCO	100414	-78.9
_					
ĸ					
æ	機能				
ĸ	機能	S モードの場合	<b>A</b> RR	Rした場合	
μ	機能 追加の保護 Sモードでは、ランサムウェアやマルウェアのインストールがブロックされます。	S モードの場合 〜	ni n	Rした場合	
ĸ	機能 遠加の保護 Sモードでは、ランサムウェアやマネクェアのインストールがプロックされます。 最適な <b>バフオーマンス</b> Sモードはシステムのバフォーマンスを振得するのに役立ちます。	S モードの場合 	në në t	別した場合	

「すべて完了しました!」と表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。



画面の右下に「S モードを解除した理由をお聞かせください。」などのメッセージが表示された場合は、お好みで回答してください。

8. Microsoft Store の「×」ボタンをクリックして閉じます。



9. 「ライセンス認証」に表示されている Windows 11 のエディションが、「Windows 11 Home」に なったことを確認します。



10.「ライセンス認証」の「×」ボタンをクリックして閉じます。

11.パソコンを再起動します。